



Windows Mail

メール設定方法


(スタート)ボタンから
「電子メール」をクリック
してメールソフトを起動
します。
画面左上の
「ツール」
→「アカウント」
を選択します。



「追加」をクリック
します。




電子メールアカウント
を選択します。




「表示名(D):」にお客さま
の名称、ニックネーム
など自由に入力します。

※ここで入力された内容
が送信者の名前(差出人
)として送信先に表示さ
れます。




「電子メールアドレス (E):」に [メールアドレス]を 半角英数小文字で入力 します。



図のようにそれぞれ入力 して下さい。

※図は例としてドメイン 名に「fsfield.co.jp」を 使用しています。 設定の際はご注意下さ い。

※プロバイダによっては 送信サーバーをプロバイ ダ指定の送信サーバー を利用しないと、送信が 出来ない場合があります。



「ユーザー名(A):」に
[メールアドレス]を
半角英数小文字で入力
します。

インターネット メール ログイン

インターネット サービス プロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力してください。

ユーザー名(A): info@fsfield.co.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを保存する(W)

アカウント名には、メールアドレスをすべて入れて下さい。
パスワードを入れて下さい。

次へ(N) キャンセル

完了を選択してメール
詳細設定を行います。

設定完了

セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されました。

これらの設定を保存して電子メールをダウンロードするには、[完了]をクリックしてください。


今は電子メールをダウンロードしない

完了(E) キャンセル

※ここで終了してしまうとメールが完全に動作しないため必ず詳細設定を行ってください。


該当の電子メールアドレスを選択します。

「プロパティ(P)」ボタンをクリックします。



「サーバー」タブをクリックします。


「このサーバーは認証が必要(V)」にチェックを入れて、「設定(E)...」ボタンをクリックします。



「次のユーザー名とパスワードでログオンする(O)」にチェックを入れます。

「ユーザー名(E):」に【メールアドレス】を半角英数小文字で入力し、「パスワード(P):」に【メールパスワード】を半角英数小文字で入力し、「パスワードを保存する(W)」にチェックを入れます。

「OK」ボタンをクリックします。



「詳細設定」タブをクリックします。


「送信メール (SMTP) (O):」に【587】を半角数字で入力します。

※メールソフト標準設定では、【25】となっていますが、迷惑メール送信防止の為、【587】(サブミッションポート)を指定します。

「サーバーにメッセージのコピーを置く(L)」にチェックを入れます。
※日数は任意の日数

「適用(A)」ボタンをクリックします。

「OK」ボタンをクリックします。



以上でメールの設定は終了です。